



Mozilla Thunderbird で JINDAI メールを受信するには




① Mozilla Thunderbird を起動します。初めて設定する場合は左記の画面が開きますので「メールアドレスを設定する」をクリックして、③に進みます。

この画面が表示されない場合は②の設定から行ってください。



②既に別のメールアドレスを設定している場合は、Thunderbird 起動後の画面右上にあるプルダウンメニューをクリックし、「新規作成」-「新しいメールアドレスを取得」をクリックして、①の画面を表示させます。

その後の操作は、①から行ってください。



③左記の『メールアドレス設定』画面が表示されます。

- あなたのお名前
メールアドレス送信時に相手に表示される名前
- メールアドレス
JINDAI メールアドレスを入力
- パスワード
JINDAI メールアドレスのパスワード

以上を入力したら「続ける」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 神大 ー 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): r2990000x@jindai.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ) POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバー: POP3, pop-mail.outlook.com, SSL

送信サーバー: SMTP, smtp-mail.outlook.com, STARTTLS

ユーザー名: test0001@jindai.jp

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) **完了(D)** キャンセル(A)

④左記の画面で、「POP3（メールをコンピュータに保存）」をクリックします。

次に「手動設定」をクリックします。

※ IMAP・・・メールサーバにメールを置いたままメールボックスの一覧のみを表示する方法。

※ POP3・・・メールサーバからメールをダウンロードする方法。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 神大 ー 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): r2990000x@jindai.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー:	POP3 outlook.office365com	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバー:	SMTP smtp.outlook.office365com	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザー名: 受信サーバー: r2990000x@jindai.jp 送信サーバー: r2990000x@jindai.jp

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(T) **完了(D)** キャンセル(A)

⑤サーバー情報を編集します。

受信サーバーと送信サーバーを下記の情報に書き換えます。

受信サーバー

- サーバーのホスト名：outlook.office365.com
- ポート番号：995
- SSL:SSL/TLS

送信サーバー

- サーバのホスト名：smtp.office365.com
- ポート番号：587
- SSL:STARTTLS

「完了」ボタンをクリックすれば、設定は完了です。